



PARAMETRAGE DU LOGICIEL AUDACITY (V2.05) POUR ENREGISTREMENT DE MESSAGES POUR SPA MERCURA A PARTIR D'UN PC




2 cas possibles :


- Enregistrement d'un message (page 1)
- Conversion d'un fichier message existant (page 4)

1. ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE AVEC LE LOGICIEL AUDACITY


A. Ouvrir le logiciel.




B. Ouvrir le menu Edition/ Préférences.




C. Rubrique Périphériques / Canaux : Sélectionner le mode Mono.




D. Rubrique Qualité la fréquence d'échantillonnage doit être à 20833 Hz en échantillonnage 16 bits.




E. Enregistrer le message Audio.




F. Enregistrer le message audio via le menu Fichier/Exporter.



G. Les fichiers audio doivent être sauvegardés au format WAV et nommés en majuscule MESS1, MESS2 et MESS3 (3 messages au maximum).




H. Remplir éventuellement les informations et / ou cliquer sur OK pour terminer la sauvegarde du fichier audio.




2. CONVERSION D'UN MESSAGE EXISTANT


A. Ouvrir le fichier son à convertir




B. Convertir en Mono




C. Ré-échantillonnage à 20833 KHz



D. Entrer la valeur dans le champ de la fenêtre et cliquer sur OK



E. Le nouvel échantillonnage s'affiche dans la fenêtre d'information.



F. Enregistrer le fichier au format MESS1.wav, MESS2.wav ou MESS3.wav

